

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Como realizar a instalação e
configuração do TRNCentre




RECOMENDÁVEL REALIZAR O PROCESSO COM O ACOMPANHAMENTO DE UM TÉCNICO DE INFORMÁTICA.


Antes de iniciar o passo a passo, é importante verificar se o TRNCENTRE já está instalado. Caso esteja, deverá ser desinstalado para que processo de configuração e instalação seja realizado novamente.




Para verificar se já está instalado, vá até o Painel de Controle.




Procure Programa e clique em Desinstalar um programa.



Procure o programa "Transaction Centre Setup".
Caso encontre, clique com o botão direito e Desinstalar.



Por fim, abra as suas pastas e vá em Disco Local (C:) e procure a pasta chamada TRNCENTRE.
Caso encontre, clique com o botão direito e Excluir.




PRONTO!

Agora podemos prosseguir
com a instalação e configuração
do TRNCENTRE.




1º PASSO

Vá no Menu Iniciar e digite Ativar ou Desativar recursos do Windows.



2º PASSO

Busque a pasta chamada ".NET Framework 3.5". Habilite as opções das sub-pastas "Ativação HTTP" e "Ativação Não HTTP". Clique em OK. Aguarde as configurações serem efetuadas.



3º PASSO

O próximo passo é realizar a liberação das portas e URLs do Firewall. No Menu Iniciar digite "Windows Defender Firewall com Segurança Avançada".




4º PASSO

Clique em Regras de Entrada e em Nova Regra.



4º PASSO

Defina o tipo da regra como Porta e clique em Avançar.




5º PASSO

Marque a primeira opção como "TCP" e a segunda como "Portas locais específicas".

Em seguida, informe a seguinte numeração:


5002,5003,5004,5005,5006 (deve-se utilizar vírgulas).

Clique em Avançar.




6º PASSO

Marque a opção
"Permitir a conexão".
Clique em Avançar.



Marque as três opções disponíveis: Domínio, Particular
e Público. Clique em Avançar.



7º PASSO

Em Nome digite o seguinte: Portas Evop.
Clique em Concluir.

Após realizar as configurações em Regras de Entrada, a mesma configuração deverá ser realizada em Regras de Saída.

Repita as ações entre o Passo 4 ao Passo 7.


Com as configurações das regras de Entrada e Saída devidamente realizadas, feche o Windows Defender Firewall.

8º PASSO

Clique no link abaixo:


<http://www.trncentre.com.br/material/install/ClientTrnCentreSetup.zip>

Este link irá realizar o download do programa TrnCentre. Abra a pasta onde está localizado o arquivo baixado, clique com o botão direito e em seguida “Extrair Tudo”.




9º PASSO

Vá até a pasta Documentos e cole o arquivo do TrnCentre extraído anteriormente chamado "ClientTrnCentreSetup.msi". Dê um duplo-clique no arquivo.




10º PASSO

Ao clicar, a instalação será realizada e após finalizada deve-se desmarcar a opção "Executar Transaction Centre Setup" e em seguida clicar em Fechar.




11º PASSO

Após a instalação do programa será criada, automaticamente, uma pasta chamada TRNCENTR. Clique em Disco Local (C:) e procure a pasta "TRNCENTR". Ao localizar, clique com o botão direito e vá em Propriedades.




12º PASSO

Vá em Segurança e clique em Avançadas.




13º PASSO

Clique em Editar.



14° PASSO

Clique em Adicionar.




15° PASSO

Digite o seguinte: Todos. Em seguida, clique em OK.



16° PASSO


Retornado a tela anterior, clique em Usuários autenticados e marque as opções disponíveis abaixo de Permitir.



O mesmo processo deverá ser repetido clicando em SISTEMA, Administradores e Usuários. Ao finalizar clique em OK.


17° PASSO

Desta vez, abra a pasta TRNCENTR e dê um duplo-clique no arquivo "ClientConnection".




18º PASSO

O programa abrirá uma aba onde deverá ser informado o CNPJ da loja. Por fim, clique em Próximo.



19º PASSO

Após informar o CNPJ, será realizada as configurações do TrnCentre. Para finalizar, reinicie o computador.



PRONTO!

Ao reiniciar o computador, o TRNCentre estará devidamente instalado e configurado para uso.

